

SMBWireless – Uputa za StrongDC – v4

(16.12.2015.)

- Uputa za instalaciju i konfiguraciju StrongDC programa za Windows XP, 7, 8, 10...
- Kao alternativa za StrongDC po želji za PC-Windows OS postoje i ApexDC i EiskaltDC, dok za PC Linux postoji EiskaltDC za Linux, za MAC postoji EiskaltDC.

Br.	Uputa
1. Skidanje	Sa Internog Weba SMBwirelessa http://10.100.100.100 , lijevo dolje skinete StrongDCpack.zip (to je gotovi većinski iskonfigurirani StrongDC koji netreba instalaciju).
2. Otpakiravanje	Preuzeti file StrongDCpack.zip otpakirate na D:\ ili C:\ ako nemate D:\ , iako je predefinirovano konfiguriran da se nalazi na D:\ (ako se otpakira na C:\ potrebno je dodatno podešavanje u Preferencesima StrongDC-a.) Otpakirat će se 2 foldera D:\StrongDC i D:\Downloads
3. Prečac na Desktopu	Po želji odete u MyComputer\D:\StrongDC , desni miš na StrongDC.exe i „Send To Desktop Create Shortcut“ kako bi dobili prečac na desktop.
4. Prvo Odblokiravanje	Pokrenete StrongDC i windowsi bi vas trebali pitati u novom prozoru da odblokirate StrongDC „Unblock“ – kliknete „Yes“
5. Windows Firewall	Start-Settings-Control Panel-Windows Firewall-Exceptions – Pronađete „StrongDC+“ i uključite kvačice na oboje „Private i Public networks“
6. StrongDC postavke General	Pokrenete StrongDC-File-Settings: - General – Upišete vaš nadimak u formatu „SMBW-Nadimak“ , zatim vaš email, pa Description ovako: [SMBW - 10.100.x.y] Samobor (x,y- vaša ip adresa. , Linespeed-upload: 20 ili 50 mbita.
7. StrongDC Postavke Connection	Pokrenete StrongDC-File-Settings: - General – Bind Address-Network interface for all connections – strelicom za dolje izabrati adresu koja počinje sa 192.168.2.x , Incoming Connections – izabrati : Firewall with UPnP , Pod External /WAN IP: upisati vaš IP vašeg rutera 10.100.x.y
8. StrongDC Upload Slots	Pokrenete StrongDC-File-Settings: - Upload Slots : Postaviti na minimum 20 , Small upload slots podesiti po želji recimo 10.
9. StrongDC Downloads	Pokrenete StrongDC-File-Settings: -Downloads : po defaultu piše da se stvari skidaju na D:\Downloads i neskinute stvari na D:\Downloads\Incomplete , Ako ste otpakirali StrongDC na C:\ isl, onda morate promijeniti gdje se skidaju stvari. Npr: C:\Downloads
10. StrongDC Sharing	Pokrenete StrongDC-File-Settings: - Sharing – Izaberete (stavite kvačice) na Folder-e koje želite „Share-ati“ sa svima na mreži. Poželjno je djeliti barem 5 GB podataka kako bi se mogli spojiti na sve „Hubove“ Napomena : Svi folderi su „Read Only“ dakle nemože vam nitko ništa obrisati već samo može od vas preuzeti podatke.

- **Nakon podešavanja OBAVEZNO ugasite program**, pričekajte minutu i ponovo pokrenite StrongDC i sve bi trebalo raditi. Ako ste prošli kroz sve provjere i još uvijek imate problema te niste sami uspjeli otkloniti kvar nazovite SMBW-Administratora.